





## Wie bekomme ich Berechtigungen von einem Schlüssel zu einem anderen? Wie kopiere ich identische Schließberechtigungen?

Um bei Schlüsseln identische Schließberechtigungen zu erzeugen, gehen Sie bitte in den Schließplan. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schlüssel, dessen Berechtigung Sie kopieren möchten. Sollten Sie den Schlüssel, der dieselben Berechtigungen erhalten soll, bei sich am Platz haben, so stecken Sie diesen bitte in den rechten Slot des Tischprogrammiergerätes und wählen "zu dem gesteckten Schlüssel".

Bestätigen Sie die Frage nach dem Kopiervorgang. Anschließend werden ggf. Programmieraufträge in den Zylindern erzeugt, in denen der ausgewählte Schlüssel noch nicht bekannt ist. Diese Zylinder müssen abgelaufen werden!



Sollten Sie den Schlüssel nicht vorrätig haben, so wählen Sie "zu einem ausgewählten Schlüssel". Ihnen werden anschließend alle möglichen Schlüssel angezeigt, von denen Sie sich dann den gewünschten Schlüssel aussuchen.




Bestätigen Sie die Frage nach dem Kopiervorgang. Anschließend werden ggf. Programmieraufträge in den Zylindern erzeugt, in denen der ausgewählte Schlüssel noch nicht bekannt ist. Diese Zylinder müssen abgelaufen werden!

Besonderheit beim Kopieren von E3- Schlüsseln!

Zusätzlich erscheint nach Auswahl des Zielschlüssels folgende Abfrage. Bitte klicken Sie auf jeden Fall "Schließberechtigungen kopieren" an!

Sollten Sie zusätzlich noch "Autorisierungen der Zylinder kopieren" anklicken, so laufen Sie Gefahr, dass Programmieraufträge für Zylinder gestartet werden, in denen der E3- Schlüssel ausprogrammiert werden soll. Dies ist natürlich bei E3- Schlüsseln nicht sinnvoll. Diese sollten in allen Zylindern bekannt sein, die Einzelberechtigung wird dann über die Schließberechtigung des Schlüssels vergeben.



---

[Link zum FAQ-Eintrag](#)